

## تعريف سطوح دسترسي منوي سيستم جامع نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو

منوی اصلی سیستم نمایندگان در آدرس زیر قرار دارد:  
`/export /home/master/ik/menus/ik2_menu`  
و صفحه اول منو در شاخه زیر قرار دارد:  
`/export /home/master/ik/menus/ik2_menu/main`

داخل آدرس منوي اصلی. پنجره های مختلف منوي سيستم در شاخه های جداگانه قرار دارند. در هر يك از این شاخه ها چهار فایل جداگانه قرار دارند که به توضیح هر يك از آنها مي پردازيم

- `menu.aut`: این فایل برای نگهداري اطلاعات لیست کاربران مجاز به دسترسي به هر يك از گزینه های منوي مربوط به پنجره مورد نظر بکار مي رود .
- `menu.inf`: این فایل برای نگهداري اطلاعات مختصات نمایش و رنگهاي مربوط به گزینه های منوي مربوط به پنجره مورد نظر به کار مي رود.
- `menu.run`: این فایل برای نگهداري اطلاعات مربوط به نوع اقدام سيستم هنگام وارد کردن کلید ENTER روي هر يك از گزینه های منوي مربوط به پنجره مورد نظر بکار مي رود .انواع اقدامات عبارتند از  
۱- اجراي يك دستور ( RUN )  
۲- باز کردن پنجره يك منوي جديد ( MENU )
- `menu.scr`: این فایل برای نگهداري اطلاعات مربوط به صفحه نمایش منوي پنجره مورد نظر و تعريف گزینه ها وکلید های هر يك از گزینه ها (HOTKEY) بکار مي رود .

حال با يك مثال به توضیح نحوه استفاده از هر يك از فایل ها مي پردازيم:

نمونه فایل: `menu.scr`:

منوی نمونه  
%1~گزینه يك%  
%2~گزینه دو%  
%3~گزینه سه%

### توضیحات:

-گزینه های منو بين علامت های % % قرار مي گیرند.  
-کلید ارقام یا حروفی که قبل از آنها علامت ~ وجود داشته باشد کلید گزینه (HOT KEY) مي باشند.

نمونه فایل: `menu.aut`:

[1] master,center,anbar  
[2] master,center  
[3] anbar

### توضیحات :

-برای تعريف کاربران مجاز به ازاي هر يك از گزینه های منو بر اساس کلید گزینه (HOT KEY) لیست کاربران مجاز را مقابل آن تعريف مي کنیم . نام کاربران باید توسط کاما(,) از هم جدا شود .  
کلید گزینه (HOT KEY) باید داخل [] قرار داشته باشد.