


دستورالعمل گزارش ریز بدهکاری داغی HTML

- ابتدا مطمئن شوید که نرم افزار FTP_XP که در قسمت نرم افزار سایت <http://unix.isaco.ir> موجود است روی دستگاه شما نصب شده است.
- اکنون با کاربر center و رمز مربوطه از طریق Virtual-PC وارد محیط UNIX-XP شوید و m را اجراء نمایید و از منوی سیستم تعمیرخودرو/گزارشات/گزارشات تحویل داغی/گزارش ریز بدهکاری داغی ، فایل مورد نظر را با فرمت HTML بسازید.
- حال پس از مشاهده پیغام "گزارش جدید حاضر است" ساختن فایل در قسمت سرور UNIX خاتمه یافته است. اکنون باید این فایل را از روی سرور UNIX به دستگاه خود منتقل کنید. برای انجام این کار مراحل زیر را طی کنید:

1. برنامه ftp_xp را اجراء نمایید(مطابق شکل زیر) و روی قسمت شماره **1** کلیک نمایید.
2. در قسمت شماره **2** مقدار 192.9.200.1 را وارد کنید.
3. در قسمت شماره **3** کلمه center را وارد نمایید.
4. در قسمت شماره **4** رمز کاربر center را وارد نمایید.
5. روی قسمت شماره **5** کلیک نمایید تا به سرور UNIX وصل شوید.



- پس از کلیک نمودن روی قسمت شماره **5** مطابق شکل زیر به سرور UNIX وصل می شوید. سپس مراحل زیر را جهت انتقال فایل ریز بدهکاری داغی از روی سرور UNIX به دستگاه خود انجام دهید.(مطابق شکل زیر)

۱. در قسمت شماره **1** مسیر C:\BACKUP\TRAN را انتخاب نمایید.
۲. در قسمت شماره **2** روی شاخه refiles دوبار کلیک نمایید (Double-Click) تا وارد آن شاخه شوید و صفحه ای مشابه صفحه شماره **3** ظاهر شود.
۳. سپس از قسمت شماره **3** فایل gar_2.htm را با موس به قسمت شماره **4** بیندازید تا فایل ریز بدهکاری داغی از روی سرور UNIX به دستگاه شما منتقل گردد.
۴. پس از انتقال فایل ریز بدهکاری داغی به قسمت شماره **4** از برنامه ftp_xp خارج شوید و از طریق My Computer به شاخه C:\BACKUP\TRAN بروید و روی فایل gar_2.htm دوبار کلیک نمایید (Double-Click) تا این فایل توسط Internet Explorer باز شود.
۵. جهت چاپ گزارش ریز بدهکاری داغی (gar_2.htm) توسط چاپگر لیزری، در برنامه Internet Explorer از طریق منوی File/Print Preview پس از آماده سازی چاپگر با گزینه Print اقدام به چاپ گزارش نمایید.

