


دستورالعمل نصب نسخه جدید در محیط UNIX-XP

- ابتدا مطمئن شوید که نرم افزار FTP_XP که در قسمت نرم افزار سایت <http://unix.isaco.ir> موجود است روی دستگاه شما نصب شده است.
 - پس از دریافت نسخه جدید UNIX به هریک از روشهای موجود (اینترنت ایساکو-اینترنت-CD) فایل های 1057.z و install را در C:\ISA قرار دهید.
 - اکنون باید این فایل های نسخه جدید را از روی دستگاه خود به سرور UNIX انتقال دهید. برای انجام این کار مراحل زیر را طی کنید:
۱. برنامه ftp_xp را اجرا نمایید (مطابق شکل زیر) و روی قسمت شماره **1** کلیک نمایید.
 ۲. در قسمت شماره **2** مسیر C:\ISA را انتخاب نمایید. (فایل های 1057.z و install در قسمت پایین قابل مشاهده می باشند).
 ۳. در قسمت شماره **3** مقدار 192.9.200.1 را وارد کنید.
 ۴. در قسمت شماره **4** کلمه master را وارد نمایید.
 ۵. در قسمت شماره **5** رمز کاربر master را وارد نمایید.
 ۶. روی قسمت شماره **6** کلیک نمایید تا به سرور UNIX وصل شوید.



• پس از کلیک نمودن روی قسمت شماره **6** مطابق شکل زیر به سرور UNIX وصل می شوید. سپس مراحل زیر را جهت انتقال فایل‌های نسخه جدید (1057.Z و install) از روی دستگاه خود به سرور UNIX انجام دهید. (مطابق شکل زیر)

۱. از قسمت شماره **1** فایل 1057.Z را با موس به قسمت شماره **3** بیندازید.

۲. از قسمت شماره **2** فایل install را با موس به قسمت شماره **3** بیندازید.

۳. اکنون کار انتقال فایل‌های نسخه جدید از دستگاه شما به سرور UNIX انجام شده است، حال باید از طریق کاربر master و رمز مربوطه از طریق Virtual-PC وارد محیط UNIX-XP شوید و دستور زیر را اجرا نمایید تا نسخه جدید نصب گردد. (قبل از نصب نسخه جدید مطمئن شوید کلیه کاربران از سیستم خارج شده اند!)

```
/export/home/master> sh install 9999
```

* بجای 9999 کد نمایندگی خود را قرار دهید.

۴. با مشاهده پیغام "OK" کار نصب نسخه جدید خاتمه یافته است.

